

Graver en surcapacité

Catégorie : Nero Burning Rom

Publié par [Ankyo](#) le 15/11/2006

C'est quoi la gravure en surcapacité ? La gravure en surcapacité (Overburning en anglais) est une fonction qui permet de graver au-delà de 700 Mo sur un CD-R, à condition que votre graveur la supporte. **Première étape** : vérifiez si votre graveur supporte la gravure en surcapacité, pour cela, lancez Nero Burning Rom, dans la fenêtre de sélection de projets cliquez sur "Annuler" pour accéder à la fenêtre principale, une fois dans la fenêtre principale, allez dans l'onglet "Graveur" puis "Choisir le graveur", la fenêtre ci-dessous apparaîtra, dans la liste de périphérique sélectionnez votre graveur, si votre graveur supporte la gravure en surcapacité (Overburning), vous devriez voir "Supporté" à côté de "Graver en surcapacité", **Dans le cas contraire, n'essayez pas la gravure en surcapacité, vous pourriez endommager votre graveur et le rendre inutilisable.**

2. Allez dans Fichier puis "Options",

3. Une fois dans "Options" cliquez sur l'onglet "Fonctions approfondies" et cochez la case "Activer la gravure en surcapacité en mode disque entier" et la case "Taille abs. max. de gravure en surcapacité", puis définissez la taille de vos CD, pour un CD de 90 minutes indiquez 89.00.00, un CD de 99 minutes indiquez 98.00.00, pour un CD de 700 Mo, ne dépassez pas 82 minutes (82.00.00), ensuite cliquez sur "Ok" pour valider.

Remarques : Après avoir appliqué ces paramètres, Nero vous demandera au début de chaque processus de gravure, si vous voulez réellement graver en surcapacité, lorsque vous vous apprêtez à graver une quantité de données supérieure à la taille normale d'un CD vierge, il vous suffira alors de cliquer sur "Ok" pour lancer la gravure.

Un dernier point très important : lorsque vous gravez en mode surcapacité, il faut mettre "**Disque entier**" pour la méthode d'écriture.